

## MUS-UKT07/08 シリーズが、Windows XP 上で起こす問題の修正プログラム

2001/11/21

### 現象

弊社オプティカルホイールマウス (型番 MUS-UKT07 シリーズ、MUS-UKT08 シリーズ) を Windows XP 搭載のコンピュータに接続すると、10 数秒でオプティカルセンサーの LED が消灯する。 ボタンをクリックするとまた点灯をはじめますが、やはり10 数秒で LED は消灯する。

### 原因

Windows XP では、USB 接続の外部機器に対して、節電行う機能がサポートされました。これによって本マウスでは10数秒でスリープモードに入ってしまう、上記のような現象が起きます。

### 解決方法

update.exe という修正プログラムのダウンロードを行い、本マウスをコンピュータに接続後 (認識後) に、実行を行って下さい。  
なお、“コンピュータの管理者”で設定しているユーザーアカウントでログインしていなければ、このプログラムを実行する事は出来ません。

### この修正プログラムの注意事項

Windows では、マウスを接続しているUSB ポートを変更した場合、もう一度マウスの再認識作業を行います。  
従って、一度このプログラムを実行させた後に、(マウスを)接続しているUSB ポートを変更した場合、再度このプログラムを実行させる必要があります。  
同じポートをご使用し続ける場合は、実行する必要はありません。

Windows の再インストール時にも必要になりますので、このプログラムは大切に保管して下さい。

### 対応 OS

Windows XP 専用です。  
他の Windows ではこの問題は起こりません。